

الهمزة

1- الهمزة المتطرفة : هي التي تكون في آخر الكلمة ، وتكتب حسب حركة الحرف المتحرك قبلها :

- 1- إن كانت حركة الحرف التي قبلها **فتحة كتبت على الألف** ، كما في : " ملأ ، بدأ ، أرجأ ، أطفأ ، نبأ ، ملجأ ، منشأ ، الاسوأ ، اختبأ " .
- 2- وإن كان ما قبلها **مضموماً كتبت على الواو** ، كما في : " لؤلؤ ، يجرؤ ، جُؤجؤ ، بُؤبؤ ، أمرؤ ، التكافؤ ، تالأؤ ، التواطؤ ، تلكؤ " .
- 3- وإن كانت حركة الحرف الذي قبلها **كسرة كتبت على الياء** ، كما في : " ينشئ ، شاطئ ، مفاجئ ، البارئ ، سيئ ، يستهزئ ، لآلئ ، يطفئ ، يختبئ " .
- 4- وإن كان ما قبلها **ساكناً كتبت على السطر** ، كما في : " دفء ، بطء ، شيء ، فيء ، هوأ ، لجوء ، هدوء ، مريء ، جريء ، مليء " .

2- الهمزة المتوسطة :

قاعدة عامة لكتابة الهمزة المتوسطة : عند كتابة الهمزة المتوسطة : ننظر الى حركتها وحركة الحرف الذي سبقها ونكتبها على ما يناسب أقوى الحركتين .
أقوى الحركات :

- 1- الكسرة ويناسبها الياء .
- 2- الضمة ويناسبها الواو .
- 3- الفتحة ويناسبها الألف .
- 4- السكون أضعف الحركات .

أ- الهمزة المتوسطة على الألف :

تكتب الهمزة المتوسطة على الألف في الحالات الآتية :

1. إذا كانت **الهمزة مفتوحة وسبقها حرف مفتوح** ، مثل : رأى ، رأس ، يتألم ، سأل ، متأمل ، رَأف ، نَأى ، يتأخر ، اشمأز ، متألق .
 2. إذا كانت **الهمزة مفتوحة وسبقها حرف ساكن** ، مثل : فجأة ، مسألة ، يسأل ، مرأة ، يجأر .
 3. إذا كانت **الهمزة ساكنة وسبقها حرف مفتوح** ، مثل : رأي ، مأرب ، رأس ، فأس ، كأس ، يأخذ ، بأس ، يأتي ، رَأب ، دَأب .
- تنبيه : إذا تلا الهمزة المتوسطة المرسومة على الألف ، ألف مد ، طرحت الألف وعوض عنها بمدة ، تكتب فوق ألف الهمزة ، مثل : السامة ، الشام .
وكذلك إذا تلاها ألف تنثية ، مثل : قرآن ، ملآن ، يقرآن ، يملآن .

ب- كتابة الهمزة المتوسطة مفردة على السطر :

- 1- إذا وقعت الهمزة المتوسطة المفتوحة **بعد ألف ساكنة كتبت مفردة على السطر** ؛ لكراهة توالي ألفين في الكلمة مثل : يتضاءل ، تفاعَل ، يتشاءَب ، يتشاءَم ، كفاءة ، جاءك ، كفاءتك ، تراءى ، يتلاءَم ، مساءلة ، قراءة ، ساءك ، واعم ، ملاعة ، رداة ، مواعة .
- 2- **تكتب مفردة على السطر إذا جاءت مفتوحة وسبقها واو ساكنة** ، مثل : تؤعم ، نبوءة .

3- تكتب مفردة إذا كانت مفتوحة بعد حرف صحيح ساكن ، وجاء بعدها ألف تنوين النصب أو ألف المثني ، ولا يمكن وصل ما قبل الهمزة بما بعدها ، مثل : جزءاً ، جزءان .
أما إذا أمكن وصل ما قبلها بما بعدها فتكتب على نبرة ، مثل : عبأ ، عبأان ، دفأ ، دفأان .

ج - الهمزة المتوسطة على الياء :

تكتب الهمزة على نبرة في وسط الكلمة ؛ إذا كانت مكسورة أو قبلها حرف مكسور ، وذلك على النحو التالي :

- 1- حرف مكسور ، مثل : الناشئين ، متكئين ، مالميين .
 - 2- إذا كانت مكسورة وسبقها حرف مضموم ، مثل : نئي ، سئل ، رئي ، وئد .
 - 3- إذا كانت مكسورة وسبقها حرف مفتوح ، مثل : يئن ، يئس ، سئم ، زئير ، لئيم .
 - 4- إذا كانت مكسورة وسبقها حرف ساكن ، مثل : سائل ، حائط ، ضوئية ، مرئية .
 - 5- إذا كانت مفتوحة وسبقها حرف مكسور ، مثل : فئة ، ظمئت ، رئة ، مئة .
 - 6- إذا كانت مضمومة وسبقها حرف مكسور ، مثل : مهئئون ، يستمرئون ، يستهزئون .
 - 7- إذا كانت ساكنة وسبقها حرف مكسور ، مثل : بنس ، جئت ، بر ، ذنب ، شئت ، إبتن .
 - 8- إذا كانت الهمزة مفتوحة وسبقها ياء ساكنة ، مثل : مليئة ، رديئة ، بيئة ، خطيئة ، دفيئة ، بيئس .
 - 9- إذا كانت الهمزة مضمومة وسبقها ياء ساكنة ، مثل : فيئها ، رديئها ، مجيئكم ، هنيئكم ، مريئها .
 - 10- إذا كانت الهمزة مكسورة وسبقها ياء ساكنة ، مثل : يمر الطعام في مريئه .
- الهمزة المتوسطة تكتب على نبرة مهما كانت حركتها إذا سبقها ياء ساكنة ، مثل : كان فيئها كثيراً ، إن فيئها كثير ، جلست في فيئها .

د - الهمزة المتوسطة على الواو :

تكتب الهمزة على الواو في الحالات التالية :

- 1- إذا كانت مضمومة وسبقها حرف مضموم ، مثل : رؤوس ، فؤوس ، شؤون .
- 2- إذا كانت مضمومة وسبقها حرف مفتوح ، مثل : يؤم ، لؤم ، مبدؤنا ، هؤلاء ، يؤد .
- 3- إذا كانت مضمومة وسبقها حرف ساكن ، مثل : هاؤم ، مسؤول ، تشاؤم ، رداؤه ، جلاؤهم ، سماؤه ، هواؤه ، التفاؤل .
- 4- إذا كانت الهمزة مفتوحة وسبقها حرف مضموم ، مثل : سؤال ، مؤذن ، يؤجل ، مؤلف ، مؤن ، مؤامرة ، مؤزرة ، نؤابة .
- 5- إذا كانت ساكنة وسبقها حرف مضموم ، مثل : رؤية ، مؤمن ، يؤذي ، مؤتة ، مؤلم ، سؤل ، بؤس ، مؤنس .